

インストール

DVD を DVD ドライブに挿入し、表示された画面で日本語*1 を選択します。

次に「**続行**」をクリックし、以降は表示された画面に従って進めます。

インストーラーが自動的に起動しない場合は DVD 内の「Brady Workstation Setup.exe」を実行してください。

インストール後はすぐにアップデートを実施してください。(BradyWorkstation を起動して、画面右上の歯車マークをクリックし、「更新を確認」をクリック)

*1 収録バージョンによっては言語選択ができないものがあります。

その場合は英語でインストールを進め、インストール完了後に画面右上歯車アイコン⇒Settings ⇒Default Language で日本語を選択して日本語表示に変更してください。

アクティベーション

製品を起動すると、ソフトウェアのアクティブ化画面が表示されますので、下記のいずれかの方法でアクティベーションを行ってください。

なお、サーバーは BRADY 本社 (アメリカ合衆国) が管理している為、トラブルの際には時差の関係で翌営業日以降の対応となる場合がございますので、予めご了承ください。

また、**License ID および Password は再発行できません**ので、ケースは紛失しないように大切に保管してください。

オンラインによるアクティベーション

インターネットに接続されているパソコンで利用することができます。

ケース内のラベルに印刷されている「License ID」および「Password」を画面に入力してください。

メールによるアクティベーション

日本プレイディ宛 (ap_japan_activations@bradycorp.com) に「会社名」、「住所」、「電話番号」、「担当者氏名」、「ユーザーコード 1」、「ユーザーコード 2」、「License ID」、「Password」をメールすると、「アクティベーションコード」を返信しますので、間違えないように画面に入力してください。

※ 「ユーザーコード 1」、「ユーザーコード 2」は [電話によるアクティベーション] ボタンをクリックすると画面に表示されます。

※ 画面を閉じると「ユーザーコード 1」、「ユーザーコード 2」が変わる場合があります。
アクティベーションコードが返信されるまで画面を開いたままの状態でお待ちください。

ライセンスの転送

ある PC にインストールし、アクティベーションが完了した BradyWorkstation を他の PC に移行する場合は、ライセンスを転送させる必要があります。ライセンスの転送方法は下記の通りです。

※ライセンスの移行が完了するまでは BradyWorkstation を終了させないでください！

1. 移行先の PC に BradyWorkstation をインストールします

- ① 移行先の PC に BradyWorkstation をインストールし、起動します。

2. 転送先の BradyWorkstation でライセンスファイルを作成します

- ① 転送先の BradyWorkstation のホーム画面右上の歯車ボタンをクリックし、「ライセンスを転送」をクリックします。

ライセンスの転送

下記の手順を使用して、有効なライセンスを1つのコンピュータから別のコンピュータに移行します。移行後は、元のソースコンピュータではこのソフトウェアを使用できなくなります。新しいターゲットコンピュータでソフトウェアを実行できます。

転送するライセンスは次のとおりです。

製品およびファイヤー ID 스위트	このライセンス転送に含まれるアプリは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none">・カスタムデザイナー・テキストラベル・反転・高度なインポート
-------------------	--

①

ターゲットコンピュータ
(ライセンスを移行する先のコンピュータ)

1 はじめに **②**

ライセンスを移行する先のコンピュータを特定するファイルを作成します。このファイルを USB またはその他のリムーバブルデバイスに保存して、次の手順でソースコンピュータで使えるようにします。

ソースコンピュータで手順 2 を行います

3 **ライセンスのインポート**

手順 2 でソースコンピュータからエクスポートしたライセンスをインポートします。USB またはライセンスファイルの他の場所を確認する必要があります。この手順を完了したら、ソフトウェアがターゲットコンピュータでアクティブ化します。

ソースコンピュータ
(ライセンスを移行する元のコンピュータ)

2 **ライセンスのエクスポート**

ライセンス情報を手順 1 でターゲットコンピュータ上に作成したファイルにエクスポートして、ソースコンピュータのライセンスを無効にします。USB ドライブまたは手順 1 で作成したファイルの他の場所を確認する必要があります。

閉じる

- ② 表示されたライセンスの転送画面で転送するライセンスを選択し(①)、「はじめに」をクリック(②)して USB メモリ等のリムーバブルメディアにライセンスファイル(*.lf)を作成します。

3. 転送元の BradyWorkstation でライセンス情報を出力します

- ① 転送元の BradyWorkstation のホーム画面右上の歯車ボタンをクリックし、「ライセンスの転送」をクリックします。

ライセンスの転送 ✕

下記の手順を使用して、有効なライセンスを1つのコンピュータから別のコンピュータに移行します。移行後は、元のソースコンピュータではこのソフトウェアを使用できなくなります。新しいターゲットコンピュータでソフトウェアを実行できます。

転送するライセンスは次のとおりです

製品およびファイヤー ID スイート

①

ターゲットコンピュータ

(ライセンスを移行する先のコンピュータ)

1 はじめに

ライセンスを移行する先のコンピュータを特定するファイルを作成します。このファイルを USB またはその他のリムーバブルデバイスに保存して、次の手順でソースコンピュータで使えるようにします。

3 ライセンスのインポート

手順 2 でソースコンピュータからエクスポートしたライセンスをインポートします。USB またはライセンスファイルの他の場所を確認する必要があります。この手順を完了したら、ソフトウェアがターゲットコンピュータでアクティブ化します。

このライセンス転送に含まれるアプリは次のとおりです。

- ・ カスタムデザイナー
- ・ テキストラベル
- ・ 反転
- ・ 高度なインポート

ソースコンピュータ

(ライセンスを移行する元のコンピュータ)

先にターゲットコンピュータで手順 1 を行います

2 **ライセンスのエクスポート** **②**

ライセンス情報を手順 1 でターゲットコンピュータ上に作成したファイルにエクスポートして、ソースコンピュータのライセンスを無効にします。USB ドライブまたは手順 1 で作成したファイルの他の場所を確認する必要があります。

ターゲットコンピュータで手順 3 を行います。

閉じる

- ② 表示されたライセンスの転送画面で転送するライセンスを選択し(①)、「ライセンスのエクスポート」をクリック(②)して手順 2 で作成したライセンスファイルを指定します。
(ライセンス情報がファイルに書き込まれます。)

ライセンスの転送 ✕

i

ライセンスがコンピュータから移行されました。

OK

4. 転送先の BradyWorkstation でライセンス情報を読み込みます

- ① 転送先の BradyWorkstation のライセンスの転送画面で「ライセンスのインポート」をクリックし、手順 3 で更新したライセンスファイルを指定します。
(ライセンス情報がファイルから読み込まれます。)

ライセンスの転送

下記の手順を使用して、有効なライセンスを1つのコンピュータから別のコンピュータに移行します。移行後は、元のソースコンピュータではこのソフトウェアを使用できなくなります。新しいターゲットコンピュータでソフトウェアを実行できます。

転送するライセンスは次のとおりです。

製品およびファイヤー ID 스위트

- カスタムデザイナー
- テキストラベル
- 反転
- 高度なインポート

ターゲットコンピュータ
(ライセンスを移行する先のコンピュータ)

- はじめに**
ライセンスを移行する先のコンピュータを特定するファイルを作成します。このファイルを USB またはその他のリムーバブルデバイスに保存して、次の手順でソースコンピュータで使えるようにします。

ソースコンピュータで手順 2 を行います

- ライセンスのインポート**
手順 2 でソースコンピュータからエクスポートしたライセンスをインポートします。USB またはライセンスファイルの他の場所を確認する必要があります。この手順を完了したら、ソフトウェアがターゲットコンピュータでアクティブ化します。

ソースコンピュータ
(ライセンスを移行する元のコンピュータ)

- ライセンスのエクスポート**
ライセンス情報を手順 1 でターゲットコンピュータ上に作成したファイルにエクスポートして、ソースコンピュータのライセンスを無効にします。USB ドライブまたは手順 1 で作成したファイルの他の場所を確認する必要があります。

閉じる

ライセンスの転送

 ライセンスの移行が完了しました。

OK

以上