

## インストール

DVD を DVD ドライブに挿入し、表示された画面で日本語を選択します。

次に「**続行**」をクリックし、以降は表示された画面に従って進めます。

インストーラーが自動的に起動しない場合は DVD 内の「Brady Workstation Setup.exe」を実行してください。

## アクティベーション

製品を起動すると、ソフトウェアのアクティブ化画面が表示されますので、下記のいずれかの方法でアクティベーションを行ってください。

なお、サーバーは BRADY 本社 (アメリカ合衆国) が管理している為、トラブルの際には時差の関係で翌営業日以降の対応となる場合がございますので、予めご了承ください。

また、**License ID および Password は再発行できません**ので、ケースは紛失しないように大切に保管してください。

### オンラインによるアクティベーション

インターネットに接続されているパソコンで利用することができます。

ケース内のラベルに印刷されている「License ID」および「Password」を画面に入力してください。

### メールによるアクティベーション

日本ブレイディ宛 (ap.japan\_activations@bradycorp.com) に「会社名」、「住所」、「電話番号」、「担当者氏名」、「ユーザーコード1」、「ユーザーコード2」、「License ID」、「Password」をメールすると、「アクティブ化コード」を返信しますので、間違えないように画面に入力してください。

BRADY 本社 (アメリカ合衆国) へ問い合わせますので翌営業日以降の返信となります。

「ユーザーコード1」、「ユーザーコード2」は[電話によるアクティベーション]ボタンをクリックすると画面に表示されます。

## ライセンスの移行

ある PC にインストールし、アクティベーションが完了した BradyWorkstation を他の PC に移行する場合は、ライセンスを移行させる必要があります。ライセンスの移行方法は下記の通りです。

**ライセンスの移行が完了するまでは BradyWorkstation を終了させないでください！**

### 1. 移行先の PC に BradyWorkstation をインストールします

移行先の PC に BradyWorkstation をインストールし、起動します。

### 2. 移行先の BradyWorkstation でライセンスファイルを作成します

移行先の BradyWorkstation のホーム画面右上の歯車ボタンをクリックし、「XXX ライセンスの移行」をクリックします。(以下はカスタムデザイナーの場合)



**カスタムデザイナー ライセンスの移行**

下記の手順を使用して、有効なライセンスを1つのコンピュータから別のコンピュータに移行します。移行後は、元のソースコンピュータではこのソフトウェアを使用できなくなります。新しいターゲットコンピュータでソフトウェアを実行できます。

**ターゲットコンピュータ**  
(ライセンスを移行する先のコンピュータ)

**1 はじめに**

ライセンスを移行する先のコンピュータを特定するファイルを作成します。このファイルを USB またはその他のリムーバブルデバイスに保存して、次の手順でソースコンピュータで使えるようにします。

ソースコンピュータで手順 2 を行います

**3 ライセンスのインポート**

手順 2 でソースコンピュータからエクスポートしたライセンスをインポートします。USB またはライセンスファイルの他の場所を確認する必要があります。この手順を完了したら、ソフトウェアがターゲットコンピュータでアクティブ化します。

**ソースコンピュータ**  
(ライセンスを移行する元のコンピュータ)

**2 ライセンスのエクスポート**

ライセンス情報を手順 1 でターゲットコンピュータ上に作成したファイルにエクスポートして、ソースコンピュータのライセンスを無効にします。USB ドライブまたは手順 1 で作成したファイルの他の場所を確認する必要があります。

閉じる

表示されたライセンスの移行画面で「はじめに」をクリックして USB メモリ等のリムーバブルメディアにライセンスファイル(\*.lf)を作成します。

### 3. 移行元の BradyWorkstation でライセンス情報を出力します

移行元の BradyWorkstation のホーム画面右上の歯車ボタンをクリックし、「XXX ライセンスの移行」をクリックします。

#### カスタムデザイナー ライセンスの移行 ✕

下記の手順を使用して、有効なライセンスを1つのコンピュータから別のコンピュータに移行します。移行後は、元のソースコンピュータではこのソフトウェアを使用できなくなります。新しいターゲットコンピュータでソフトウェアを実行できます。

##### ターゲットコンピュータ

(ライセンスを移行する先のコンピュータ)

- 1
ほむぬに

ライセンスを移行する先のコンピュータを特定するファイルを作成します。このファイルを USB またはその他のローカルデバイスに保存して、次の手順でソースコンピュータで使えるようにします。
- 3
ライセンスのいんぽーと

手順 2 でソースコンピュータからエクスポートしたライセンスをインポートします。USB またはライセンスファイルの他の場所を確認する必要はありません。この手順を完了したら、ソフトウェアがターゲットコンピュータでアクティブ化します。

##### ソースコンピュータ

(ライセンスを移行する元のコンピュータ)

- 1
ほむぬに

先ターゲットコンピュータで手順 1 を行います
- 2
ライセンスのエキスポート

ライセンス情報の手順 1 でターゲットコンピュータ上で作成したファイルがエクスポートして、ソースコンピュータのライセンスを無効にします。[USB ドライブまたは手順 1 で作成したファイルの他の場所]を確認する必要があります。
- 3
ライセンスのいんぽーと


ターゲットコンピュータで手順 3 を行います。

閉じる

表示されたライセンスの移行画面で「ライセンスのエキスポート」をクリックして手順 2 で作成したライセンスファイルを指定します。(ライセンス情報がファイルに書き込まれます。)

#### 4. 移行先の BradyWorkstation でライセンス情報を読み込みます

移行先の BradyWorkstation のライセンスの移行画面で「ライセンスのインポート」をクリックし、手順 3 で更新したライセンスファイルを指定します。(ライセンス情報がファイルから読み込まれます。)



**カスタムデザイナー ライセンスの移行** x

下記の手順を使用して、有効なライセンスを1つのコンピュータから別のコンピュータに移行します。移行後は、元のソースコンピュータではこのソフトウェアを使用できなくなります。新しいターゲットコンピュータでソフトウェアを実行できます。

**ターゲットコンピュータ**  
(ライセンスを移行する先のコンピュータ)

**1** はじめに

ライセンスを移行する先のコンピュータを特定するファイルを作成します。このファイルを USB またはその他のリムーバブルデバイスに保存して、次の手順でソースコンピュータで使えるようにします。

ソースコンピュータで手順 2 を行います

**2** ライセンスのエクスポート

ライセンス手順を手順 1 でターゲットコンピュータ上に作成したファイルにエクスポートして、ソースコンピュータのライセンスを無効にします。USB ドライブまたは手順 1 で作成したファイルの他の場所を確認する必要があります。

**3** ライセンスのインポート

手順 2 でソースコンピュータからエクスポートしたライセンスをインポートします。USB またはライセンスファイルの他の場所を確認する必要があります。この手順を完了したら、ソフトウェアがターゲットコンピュータでアクティブ化します。

**閉じる**

以上